




Некоторые драйверы поставляются вместе с ОС Windows, доступны через Центр обновления Windows или сохранены на компьютер в процессе установки оборудования и готовы к установке. В остальных случаях необходимо установить драйверы с помощью компакт-диска или DVD-диска, поставляемого производителем принтера. Для установки этих драйверов выполните действия для папки «Принтеры». Если требуемый драйвер не сохранен на компьютере или отсутствует компакт-диск или DVD-диск, можно выполнить поиск драйвера на веб-узле производителя принтера и узнать, доступна ли его загрузка и установка с данного узла.

**Чтобы установить и обновить драйверы принтера с помощью папки «Принтеры», выполните следующие действия.**

1. Откройте окно «Принтеры». Для этого нажмите кнопку **Пуск** , выберите пункты меню **Панель управления, Оборудование и звук**, а затем щелкните пункт **Принтеры**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши принтер, для которого требуется новый драйвер, выберите команду **Запуск от имени администратора**, а затем **Свойства**.  Введите пароль администратора или подтверждение пароля, если появится соответствующий запрос.
3. Щелкните вкладку **Дополнительно**.
4. Нажмите кнопку **Сменить** и следуйте указаниям в окне **Мастер дополнительных драйверов принтера**.

**Чтобы загрузить и установить драйверы принтера с веб-узла производителя**

Чтобы загрузить совместимые драйверы принтера с веб-узла производителя, необходимо сначала узнать текущую версию операционной системы Windows и затем выполнить поиск совместимых драйверов.

1. Откройте компонент «Сведения о системе», нажав кнопку **Пуск**  и выбрав пункты **Все программы, Стандартные, Служебные и Сведения о системе**.
2. Щелкните элемент **Сведения о системе** и просмотрите **Название ОС и Тип системы**, чтобы узнать текущую версию операционной системы Windows.
3. Перейдите на веб-узел производителя принтера и выполните поиск драйверов, совместимых с текущей версией операционной системы Windows.
4. Следуйте указаниям на веб-узле по загрузке и установке драйвера.